

Aareal Datenaustausch



Installations- und Benutzerhandbuch

Impressum

Dokumentation Aareal Datenaustausch 2.2.0

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung, Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien ist ohne vorherige Zustimmung der Aareal Bank AG untersagt.

Die Aareal Bank AG verzichtet auf alle Besitzrechte an Marken und Handelsbezeichnungen, die nicht ihr Eigentum sind.

Diese Dokumentation und die darin beschriebene Software sind Eigentum der Aareal Bank AG. Die Benutzung der Software ist nur Kunden mit einer gültigen Benutzerlizenz gestattet. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

Aareal Bank AG, 2019

Aareal Bank AG
Geschäftsbereich Wohnungswirtschaft
Paulinenstraße 15
65189 Wiesbaden

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung.....	4
2. Systemvoraussetzungen	4
3. Installation.....	4
3.1. Checkliste vor dem Start	4
3.2. Installation Aareal Datenaustausch	5
4. Konfiguration Aareal Datenaustausch	13
4.1. Einstellung der Verzeichnisse Upload / Archiv und Fehler.....	14
4.2. Einstellungen der Verzeichnisse zum Download	16
4.3. Reiter Upload	17
4.4. Reiter Download.....	19
4.5. Verteilungsassistent	20
4.6. Änderung der Proxy-Einstellungen	21
4.7. EBICS Adressen	22
4.8. Dienst konfigurieren	23
4.9. Bereinigung.....	24
4.10 Hilfe.....	25
5 Fremdbankanbindung	27
6 Deinstallation Aareal Datenaustausch.....	28

1. Einführung

Mit dem Aareal Datenaustausch bietet die Aareal Bank Ihnen eine moderne Oberfläche, um Zahlungsdateien und BK01-Dateien gesichert an die Aareal Bank zu übermitteln bzw. Kontoauszugsdateien und Kontoinformationen zu erhalten.

Angaben von Programm- und Konfigurationsverzeichnissen beziehen sich in diesem Handbuch immer auf die Einstellungen, die beim Setup der Software als Standard vorgeschlagen werden.

Sollten Sie von den vorgeschlagenen Einstellungen abweichen wollen, so berücksichtigen Sie bitte primär Ihre individuellen Einstellungen bei der weiteren Konfiguration der Software.

Gehen Sie bei allgemein gültigen Angaben in diesem Handbuch entsprechend Ihrer Individualisierung vor.

Beachten Sie bitte, dass die in diesem Handbuch abgebildeten Screenshots unter Umständen von den Bildschirmausgaben Ihres PC abweichen können. Diese sind abhängig von Ihrem Betriebssystem und Ihren individuellen Einstellungen.

2. Systemvoraussetzungen

Folgende Systemumgebung wird für den Einsatz des Aareal Datenaustauschs als Minimalanforderung empfohlen:

- Prozessor / Hauptspeicher: siehe Systemvoraussetzungen Ihres Betriebssystems
- Auflösung mindestens 1024*768 Pixel
- Festplattenspeicher mindestens 200 MB
- Internetverbindung
- Unterstützte Betriebssysteme (jeweils 32 und 64 Bit): Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016
- PDF-Reader

3. Installation

Bevor Sie mit der Installation der Software beginnen, lesen Sie bitte dieses Kapitel vollständig durch.

3.1. Checkliste vor dem Start

Damit es während der Installation und beim Betrieb des Aareal Datenaustauschs nicht zu Fehlern kommt, stellen Sie bitte sicher, dass



- Sie auf dem Server / Rechner, auf dem Sie den Aareal Datenaustausch installieren möchten, Administratorrechte besitzen
- der Server / Rechner die in Kapitel 2 beschriebenen Mindestvoraussetzungen erfüllt
- Sie mit dem Server / Rechner, auf welchem der Aareal Datenaustausch installiert werden soll, die Möglichkeit haben, einen Internetzugang herzustellen
- Sie die Möglichkeit haben, ein PDF-Dokument zu drucken oder so zu speichern, dass es auf einem anderen Rechner gedruckt werden kann

3.2. Installation Areal Datenaustausch


Der Areal Datenaustausch ist auf dem Rechner / Server zu installieren, der im Unternehmen für den Datenaustausch mit der Areal Bank verwendet werden soll.

Bevor Sie den Areal Datenaustausch installieren können, laden Sie die Installationsdatei aus dem Downloadbereich der Areal Bank herunter <http://www.aareal-bank.com/produkte-dienstleistungen-und-loesungen/wohnungswirtschaft/downloads/>. Bitte beachten Sie, dass es für ein 32* Bit und ein 64* Bit System unterschiedliche Versionen des Areal Datenaustauschs gibt.


Nach dem Download des Softwarepaketes starten Sie die Datei "Areal_Datenaustausch_windows_2_2_0.exe" bzw. "Areal_Datenaustausch_windows-x64_2_2_0.exe" als Administrator.



Ihnen wird nun der Setup-Assistent angezeigt, der Sie durch die Installation führen wird.




Klicken Sie auf **WEITER** und wählen Sie dann das gewünschte Installationsverzeichnis aus:



Falls Sie die Standardeinstellungen für den Pfad übernehmen möchten, klicken Sie auf **WEITER**.


Sofern Sie die Standardeinstellungen nicht verwenden, sondern die Software in einem anderen Verzeichnis installieren wollen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche **DURCHSUCHEN**. In dem sich öffnenden Fenster können Sie den gewünschten Pfad auswählen. Klicken Sie dann auf **WEITER**.

Als nächstes wählen Sie das Arbeitsverzeichnis aus. Hier werden alle Nutzerdaten abgelegt:




Möchten Sie die Standardeinstellungen für den Pfad übernehmen, klicken Sie auf **WEITER**.

Sofern Sie die Standardeinstellungen nicht verwenden, sondern die Software in einem anderen Verzeichnis installieren wollen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche **DURCHSUCHEN**. In dem sich öffnenden Fenster können Sie den gewünschten Pfad auswählen. Klicken Sie dann auf **WEITER**.



In den Dienst Einstellungen legen Sie fest, welche Benutzerkennung ggf. für den Dienst Aareal Datenaustausch verwendet werden soll.

Lokales Systemkonto haken Sie bitte an, wenn die Verzeichnisse, die im Einrichtungsverlauf für den Upload und den Download angelegt werden, lokal auf Ihrem Server liegen sollen. In diesem Fall sind keine Eingaben zu Benutzerkennung mit Passwort erforderlich.




Benutzerkennung und Passwort: Sollen Ihre Verzeichnisse jedoch auf einem anderen Rechner in Ihrem Netzwerk angelegt werden, muss an dieser Stelle ein entsprechender Benutzer eingetragen werden, der eine Berechtigung für die Netzwerkverzeichnisse besitzt.


Dies kann auch noch nachträglich über die Aareal Datenaustausch Oberfläche geändert werden (s. auch Kapitel 4.8).

Klicken Sie auf **WEITER**.


Der Installationsassistent ist nun bereit zum Kopieren der Dateien. Dies wird Ihnen in dem folgenden Fenster mitgeteilt. Klicken Sie dort auf **WEITER**.



Das Kopieren der Dateien beginnt. Dabei wird Ihnen folgende Meldung angezeigt:




Sie können die Installation jederzeit durch einen Klick auf **ABBRECHEN** beenden. Bereits kopierte Dateien werden dann wieder gelöscht.



Sie erhalten die Meldung, dass das Setup abgeschlossen ist. Wenn Sie das Häkchen bei **AAREAL DATENAUSTAUSCH STARTEN** setzen, wird das Konfigurationsprogramm nach dem Klick auf **FERTIGSTELLEN** direkt geöffnet.

Die Proxy Einstellungen werden normalerweise automatisch ermittelt. Sollte dies aus einem bestimmten Grund nicht funktionieren, öffnet sich das Fenster für die manuellen Proxy Einstellungen:




Wenn Sie für die Kommunikation mit der Aareal Bank also einen Proxy-Server verwenden, und dessen Daten nicht automatisch ermittelt werden konnten, tragen Sie diese bitte manuell ein. In dem Feld **PROXY HOST** geben Sie bitte die IP-Adresse des zu verwendenden Proxy-Servers ein. Diese IP-Adresse erhalten Sie in der Regel von Ihrem System-Administrator. Abhängig davon, welchen Proxy-Server Sie verwenden, müssen möglicherweise die weiteren Felder **BENUTZERNAME** und **PASSWORT** ausgefüllt werden.

Diese Einstellungen werden durch einen Klick auf **ÜBERNEHMEN** gespeichert.



Sie erhalten die Meldung, dass eine Verbindung zum EBICS-Server erfolgreich hergestellt wurde. Diese bestätigen Sie bitte mit **OK**.

Als nächstes richten Sie die Verbindung zur Aareal Bank ein:



Die Aareal Bank ist mit ihren Daten (URL / Host-ID / Teilnehmer-ID) schon vorbelegt. Sie müssen nur noch Ihre EBICS-Kunden-ID eintragen.

Einrichtung einer Verbindung zur Bank

Bank: Aareal Bank AG

Fremdbank von:

URL: https://bk01kom2-release

Host-ID: AAREAL


Name: Aareal Bank AG

EBICS-Kunden-ID: E1009999

Teilnehmer-ID: DAUSER

Abbrechen Übernehmen

Nach dem Klick auf **ÜBERNEHMEN** werden die Schlüssel für den Aareal Datenaustausch erzeugt und ein Initialisierungsbrief geöffnet:



Bitte folgen Sie der Anleitung in der vorstehenden Meldung und bestätigen Sie diese mit **OK**.

4. Konfiguration Aareal Datenaustausch

Zur Konfiguration des Aareal Datenaustauschs wird das Konfigurationsprogramm *Aareal Datenaustausch* verwendet. Es dient dazu, Einstellungen vorzunehmen in Bezug auf:

- von dem Programm verwendete Verzeichnisse (Upload / Download / Archiv und Fehler)
- Einstellungen des Verteilungsassistenten
- die Verwendung eines Proxy-Servers sowie weiteren Aareal Bank EBICS-Kunden-IDs
-
- die Bereinigung der Upload- und Download Historie
- weitere Anbindungen anderer Banken (dieses Modul erfordert eine Freischaltung durch die Aareal Bank nach entsprechender vertraglicher Vereinbarung)

Das Konfigurationsprogramm startet nach der Installation automatisch.



Tip: Wenn Sie das Konfigurationsprogramm zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufrufen wollen, erreichen Sie es über das Startmenü durch Klick auf Start → Programme → Aareal Datenaustausch.

4.1. Einstellung der Verzeichnisse Upload / Archiv und Fehler

Es öffnet sich automatisch der Dialog zum Hinzufügen der Verzeichnisse. Es erscheint folgendes Fenster (hier mit beispielhaft ausgefülltem Bankzugang):

Hier können Sie für jeden Bankzugang (EBICS-Kunden-ID) eigene Upload- / Archiv- und Fehlerverzeichnisse hinzufügen.

Sollten Sie die Standardeinstellungen nicht verwenden, sondern abweichende Verzeichnisse hinzufügen wollen, klicken Sie bitte auf **DURCHSUCHEN**. In dem sich öffnenden Fenster können Sie den gewünschten Pfad auswählen. Klicken Sie dann auf **ÜBERNEHMEN**.

Upload: Ablegen der an die jeweilige Bank zu versendenden Dateien

Dateifilter: Mit der Filterfunktion können Sie den Versand der im Upload-Verzeichnis liegenden Dateien anhand ihres Dateinamens einschränken. Der Punkt im Ausdruck „.“ steht für ein beliebiges Zeichen und der Stern bedeutet, dass das vorherige Zeichen beliebig oft wiederholt wird. Somit steht allein der Ausdruck „.*“ für alle Dateien.


Auftragsart: Für die Fremdbankverbindung kann nach Abwählen des Häkchens **STANDARD** eine eigene Auftragsart vergeben werden.

Wenn Sie den Haken bei **STANDARD** belassen, erkennt der Aareal Datenaustausch automatisch alle EBICS-Standard Auftragsarten und überträgt diese entsprechend. In der Regel ist das die gewünschte Einstellung. Die abweichende Einstellung, wie im Beispiel gezeigt, ist vorher mit dem empfangenden Kreditinstitut abzustimmen.

Archiv: Sicherung gesendeter Dateien

Fehler: Speicherplatz für Dateien, die nicht übertragen werden konnten

Beispiel:



The screenshot shows a dialog box titled "Upload-Verzeichnis hinzufügen". It contains several fields and buttons:

- Upload-Verzeichnis:** C:\ProgramData\Aareal Datenaustausch\data\upload_Fremdbanktest_FREMDDA (with a "Durchsuchen" button)
- Bankzugang:** Fremdbanktest (dropdown menu)
- Dateifilter:** *
- Auftragsart:** XYZ (text input field, highlighted with a red box) and a checkbox for "Standard" which is unchecked.
- Mit Unterschrift:** A checked checkbox.
- Archiv:** C:\ProgramData\Aareal Datenaustausch\data\archiv_Fremdbanktest_FREMDDA (with a "Durchsuchen" button)
- Fehlerverzeichnis:** C:\ProgramData\Aareal Datenaustausch\data\fehler_Fremdbanktest_FREMDDA (with a "Durchsuchen" button)
- Buttons at the bottom: "Abbrechen" and "Übernehmen" (highlighted with a red box).

Hier wird beispielhaft festgelegt, dass alle im Verzeichnis vorhandenen Dateien mit der Auftragsart „XYZ“ übertragen werden.

Mit Unterschrift: Dateien benötigen in der Regel weitere bankfachliche Unterschriften. In diesem Fall müssen die Dateien anschließend von einem oder mehreren Verfügungsberechtigten unterschrieben werden (VEU).

Wird der Haken abgewählt, werden alle Dateien ohne bankfachliche Unterschrift übertragen. Dies ist möglich, sofern die Dateien keine weitere bankfachliche Unterschrift benötigen. Eine Prüfung auf gültige Signaturen (Verfügungsberechtigte) erfolgt nicht. Diese Option wählen Sie nur nach Absprache mit dem jeweiligen Kreditinstitut aus.

Klicken Sie anschließend auf **ÜBERNEHMEN**.


Für den Fall, dass ein ausgewähltes Verzeichnis noch nicht auf ihrem Server vorhanden ist, erhalten Sie die Meldung, dass das Verzeichnis noch nicht existiert und Sie werden gefragt, ob es nun angelegt werden soll.

Bestätigen Sie die Frage mit **JA**.



4.2. Einstellungen der Verzeichnisse zum Download


Es öffnet sich automatisch der Dialog zum Hinzufügen des Download Verzeichnisses (in den folgenden Grafiken mit Beispieldaten gefüllt).



Für jeden Bankzugang müssen Sie einzeln für jeden Dateityp oder gesammelt für alle Dateien eine Uhrzeit und ein Verzeichnis auswählen und anschließend mit **ÜBERNEHMEN** bestätigen.

Dateityp: Bitte wählen Sie die entsprechenden Auftragsarten aus, deren Abholung Sie mit der jeweiligen Bank vereinbart haben. Sie können, wenn erforderlich, je Auftragsart ein eigenes Verzeichnis angeben. Bei Fremdbankverbindungen können Sie über den Dateityp **SONSTIGE DATEIEN** auch eigene Abrufe gestalten.


Beispiel:



Auftragsarten: Eingabe der gewünschten Auftragsart

Uhrzeiten: Die Auswahl 0,2,4,6,... in der Abbildung entsprechen den Stunden und der Wert 3 den Minuten. In vorstehendem Beispiel werden Rückmeldung alle zwei Stunden abgeholt, nämlich um 0:03 Uhr, 2:03 Uhr, 4:03 Uhr, 6:03 Uhr usw.

4.3. Reiter Upload



Über die entsprechenden Schaltflächen können Sie die Ansicht aktualisieren, neue Verzeichnisse hinzufügen, die Verzeichnisse bearbeiten oder aktuelle Verzeichnisse entfernen.

Grundsätzlich werden die Dateien im Upload-Verzeichnis direkt an die Aareal Bank übertragen. Mit der Schaltfläche **JETZT SENDEN** können Sie - falls bspw. beim automatischen Austausch der Daten Probleme auftraten - die Daten manuell übertragen.

Im unteren Abschnitt **UPLOAD-HISTORIE** werden übertragene Dateien mit ihrem jeweiligen Status aufgelistet.

Übertragen: Die Datei ist ordnungsgemäß an die Bank übertragen worden und wird in Kürze zur verteilten elektronischen Unterschrift (VEU) vorbereitet, sofern dies für diesen Dateityp vorgesehen ist. Danach wechselt die Anzeige in den nächsten Status.

Wartet auf Unterschriften: Die Datei wurde noch nicht oder nicht vollständig unterschrieben. Bei gemeinschaftlicher Verfügungsberechtigung hat z.B. erst ein Verfügungsberechtigter unterschrieben. Es muss mindestens noch eine Unterschrift geleistet werden.

Fehler: Es ist ein Fehler beim Prüfen der Unterschrift aufgetreten. Im unteren Bereich in der Upload-Historie wird Ihnen im Feld „Fehlermeldung“ eine Erläuterung (z.B. fehlt einem Unterschriftsberechtigten die Kontovollmacht) angezeigt. Weitere Details erfahren Sie im Kundenprotokoll (siehe „Abgeholte Dateien“, Typ „PTK“, öffnen Sie die PTK-Datei der betroffenen Bank, dessen Abholzeit dem Dateisendezeitpunkt am nächsten folgt.)

Unterschriften vollständig: Alle notwendigen Unterschriften sind erfolgt. Die Bank wird die Zahlung jetzt vorbehaltlich einer Kontodisposition ausführen.


Übertragung bestätigt: Die erfolgreiche Übertragung wurde durch das Kundenprotokoll der Bank bestätigt.

Übertragung nicht bestätigt: Die Datei wurde möglicherweise zur Bank gesendet, aber die Übertragung wurde nicht bestätigt. Dieser Status kann z.B. angezeigt werden, wenn es zu einem Timeout kam.

Datei storniert: Der Auftrag wurde von einem Verfügungsberechtigten in der VEU abgelehnt.


Wartet auf Unterschriften!: Dieser Status kann vorkommen, wenn ein Auftrag für längere Zeit in der VEU liegt und auf eine fehlende Unterschrift wartet. Die Bank kündigt mit diesem Status an, dass der Auftrag in Kürze gelöscht wird.

Über die Schaltfläche **FILTER** können Sie wie im folgenden Screenshot gezeigt in der Upload Historie filtern, um einen besseren Überblick zu bekommen.



Sie haben die Möglichkeit nach der gewünschten Bank, nach einem Zeitraum oder nach einem Freitext zu filtern.

4.4. Reiter Download




Über die vorhandenen Schaltflächen können Sie die Ansicht aktualisieren, neue Verzeichnisse hinzufügen, die Verzeichnisse bearbeiten oder aktuelle Verzeichnisse entfernen.

Grundsätzlich werden die Dateien je nach Konfiguration von der Aareal Bank automatisch abgeholt. Mit **JETZT ABHOLEN** können Sie die Daten manuell abholen.

Im unteren Abschnitt **DOWNLOAD-HISTORIE** werden abgeholte Dateien mit ihrem jeweiligen Status aufgelistet. Wie bei der Upload Historie haben Sie auch hier die Möglichkeit zu filtern, um eine bessere Übersicht zu erhalten.

Abgeholte Dateien werden immer im Downloadverzeichnis gespeichert, sofern Sie keine weitere Verteilung über den Verteilungsassistenten eingerichtet haben (siehe Kapitel


4.5.) Ist der Verteilungsassistent aktiv, wird Ihnen beim Bearbeiten folgende Meldung angezeigt:



4.5. Verteilungsassistent

Mit dem Verteilungsassistenten können noch weitere Einstellungen für den Empfang von Dateien anhand des Dateinamens vorgenommen werden.

Beispiel:



Die übertragenen Dateien haben für jeden Dokumententyp im Dateinamen die gleichen Abkürzungen. Die Zeichenketten innerhalb „.*“ und „.*“ repräsentieren den Dokumententyp. Mögliche Dokumententypen können Sie bei Ihrer Kundenhotline erfragen.

In obigem Beispiel werden die Dokumententypen DR, EKO und ASK in die Verzeichnisse abgelegt, die Sie in der Spalte **SPEICHERN UNTER** sehen. Der Punkt im Ausdruck „.*“ steht für ein beliebiges Zeichen und der Stern bedeutet, dass das vorherige Zeichen beliebig oft wiederholt wird. Somit steht allein der Ausdruck „.*“ für alle Dateien.

Hinzufügen: Über Hinzufügen können Sie einen neuen Dokumententyp einstellen. Hierzu müssen Sie einen Ordner auswählen, den Dokumententyp eintragen, Enter klicken und dann mit **ÜBERNEHMEN** bestätigen

Bearbeiten: Sie können einen vorhandenen Dokumententyp bearbeiten.


Entfernen: Sie können einen vorhandenen Eintrag entfernen.

Nach oben: Sie können die Reihenfolge der Ansicht anpassen, indem Sie den Eintrag nach oben schieben.

Nach unten: Sie können die Reihenfolge der Ansicht anpassen, indem Sie den Eintrag nach unten schieben.

4.6. Änderung der Proxy-Einstellungen

Um die während der Installation hinterlegten Proxy-Einstellungen zu ändern, klicken Sie bitte im oberen Bereich des Konfigurationsprogramms auf die Registrierkarte **EINSTELLUNGEN**. Dort finden Sie den Punkt **PROXY-EINSTELLUNGEN**. Das folgende Fenster wird Ihnen angezeigt:




In dem Feld **PROXY-HOST** geben Sie bitte die IP-Adresse des zu verwendenden Proxy-Servers ein. Diese IP-Adresse erhalten Sie in der Regel von Ihrem System-Administrator.

Abhängig davon, welchen Proxy-Server Sie verwenden, müssen möglicherweise die weiteren Felder **BENUTZERNAME** und **PASSWORT** ausgefüllt werden.

Diese Einstellungen werden durch einen Klick auf **VERBINDUNG TESTEN UND SPEICHERN** gespeichert.

4.7. EBICS Adressen

Um eine neue oder weitere EBICS-Kunden-ID mit dem Aareal Datenaustausch zu verwenden, klicken Sie bitte auf **HINZUFÜGEN**. Anschließend müssen Sie wie zu Beginn eine neue Bankverbindung einrichten (siehe Kapitel 3.2).



Hinzufügen: Eine neue EBICS-Kunden-ID kann hinzugefügt und mit einem EBICS-Teilnehmer initialisiert werden.

Löschen: Eine vorhandene, nicht mehr benötigte EBICS-Kunden-ID kann aus der Übersicht gelöscht werden. Achtung: Die erste EBICS-Kunden-ID der Aareal Bank kann nicht gelöscht werden.

Freigabe prüfen: Der Datenaustausch holt sich selbstständig die Schlüssel von der Aareal Bank und stellt den Teilnehmer auf den Status **BEREIT**, wenn dieser freigeschaltet ist. Dies kann bis zu zwei Stunden dauern. Über **FREIGABE PRÜFEN** können Sie den Status des Teilnehmers erneut abfragen.


Schlüssel erneuern: Mit diesem Menüpunkt können die Schlüssel des EBICS-Teilnehmers erneuert werden.

Erneut initialisieren: Der EBICS-Teilnehmer kann, wenn nötig, erneut initialisiert werden.

Sperrern: Der EBICS-Teilnehmer kann gesperrt werden, falls er keine Daten mehr abrufen darf oder nicht mehr benötigt wird.

INI Brief: Hier kann der INI-Brief des EBICS-Teilnehmers erneut angezeigt werden.


Umbenennen: Falls Sie mehrere EBICS-Kunden-IDs verwenden, können Sie diese individuell benennen wie in der nachfolgenden Abbildung verdeutlicht wird.




Die Spalte „Fremdbank“ gibt Auskunft darüber, ob an der eingerichteten Areal Bank EBICS Kunden-ID das Einrichten zusätzlicher Nicht Areal Bank-Bankverbindungen gestattet ist. Falls Sie zusätzliche Bankverbindungen einrichten wollen wenden Sie sich bitte an Ihren Bankberater.

4.8. Dienst konfigurieren

Wenn Sie die GUI des Areal Datenaustausch als Administrator ausführen (s. Screenshot) können Sie die Dienstverwaltung direkt vornehmen.



In den Einstellungen unter **DIENST KONFIGURIEREN** öffnet sich folgende Ansicht:




Sie sehen hier den derzeitigen Status des Dienstes, in diesem Beispiel **DIENST LÄUFT.**

Dienst starten: Wenn der Dienst beendet ist, können Sie diesen hier starten.

Dienst beenden: Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, den laufenden Dienst zu beenden.


Anmeldedaten einstellen: Hier können Sie nachträglich anpassen, ob der Dienst als lokales Systemkonto oder unter einem Benutzer verwendet werden soll (siehe Kapitel 3.2).



4.9 Bereinigung

Unter dem Reiter **BEREINIGUNG** haben Sie die Möglichkeit, Ihre Upload- und Download-Historie zu bereinigen. Standardmäßig sind hier fünf Jahre eingestellt.

Sie können dies auf eine beliebige Anzahl Wochen, Monate oder Jahre einstellen. Mit dem Klick auf **JETZT BEREINIGEN** wird die Historie entsprechend verworfen.




4.10 Hilfe

Über die Hilfe haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

1. Analysedaten übertragen

Haben Sie Probleme mit dem Aareal Datenaustausch, können hiermit die Protokoll Dateien des Aareal Datenaustauschs automatisch an die Kundenhotline der Aareal Bank übertragen werden. Außerdem haben Sie noch die Möglichkeit, einen Kommentar (Beschreibung des Problems) einzutragen, sowie Ihre Telefonnummer und E-Mail-Adresse.



Analysedaten an den Support übertragen

Kommentar

Ich bitte um Rückruf. Meine Telefonnummer lautet:

Ich bitte um Antwort. Meine E-Mail Adresse lautet:

Abbrechen Übernehmen

Mit Klick auf **ÜBERNEHMEN** werden die Daten automatisch an die Kundenhotline der Aareal Bank übertragen.

2. Über Aareal Datenaustausch

Auf allen Reitern des Konfigurationsprogramms können Sie die Version Ihrer installierten Software überprüfen. Bei einem Klick auf **ÜBER AAREAL DATENAUSTAUSCH** werden Ihnen weitere Informationen angezeigt.

Aareal Datenaustausch

Version 2.2.0.

Letzte Lizenzprüfung: 14.11.2019 09:50:45.
Letzte Updateprüfung: 14.11.2019 09:50:45.

Updates suchen Schließen

Der Aareal Datenaustausch prüft alle 24 Stunden nach Installation bzw. nach dem Start des Dienstes „Aareal Datenaustausch“, ob Sie berechtigt sind Fremdbanken anzubinden (Letzte Lizenzprüfung) und ob eine neue Version des Aareal Datenaustausch zur

Verfügung steht (Letzte Updateprüfung). Sobald ein neues Update bereitsteht, wird dieses automatisch installiert.

Falls es bei der automatischen Updateprüfung zu Problemen kommt und keine neue Version heruntergeladen werden kann, können Sie über den Button **UPDATES SUCHEN** diese auch manuell herunterladen.

5 Fremdbankanbindung

Sofern vertraglich mit der Aareal Bank vereinbart, haben Sie die Möglichkeit, über den Reiter EBICS-Adressen Fremdbankverbindungen einzurichten.

Einrichtung einer Verbindung zur Bank

Bank: Andere Bankverbindung

Fremdbank von: E1009999

URL: https://www.bankrechner.org/

Host-ID: AAREALBL

Name: Fremdbank

EBICS-Kunden-ID: FREMDDA

Teilnehmer-ID: DAFREMD


Abbrechen Übernehmen

Im Feld Bank müssen Sie **ANDERE BANKVERBINDUNG** auswählen und die Zugangsdaten, die Sie von Ihrem Kreditinstitut erhalten haben, eintragen. Außerdem werden Sie gebeten eine Verknüpfung der Fremdbank zu einer vorhandenen EBICS-Kunden ID auszuwählen. Ihnen werden nur die EBICS-Kunden-ID's angezeigt, die von der Aareal Bank für Sie freigeschaltet wurden. Danach bestätigen Sie ihre Eingaben mit **ÜBERNEHMEN**.


Sie werden analog der Aareal Bank Einrichtung (s. Kapitel 4.1 und 4.2) durch das Menü geführt.

6 Deinstallation Aareal Datenaustausch

Über Systemsteuerung → Programme → Programme und Features können Sie den Aareal Datenaustausch deinstallieren. Hier wählen Sie bitte den Menüpunkt **AAREAL DATENAUSTAUSCH X.X** aus und klicken auf **DEINSTALLIEREN/ÄNDERN**.



Bestätigen Sie die Deinstallation durch einen Klick auf **WEITER** in der nachfolgenden Abfrage:



Die Deinstallation wird nun durchgeführt. Nach der folgenden Meldung schließen Sie die Deinstallation durch Klick auf **FERTIGSTELLEN** ab.

