

# Aareal Datenaustausch



## Sicherer und schneller Datenaustausch im EBICS-Standardverfahren mit der Aareal Bank

Mit dem Aareal Datenaustausch sorgen wir dafür, dass Sie über das EBICS-Standardverfahren reibungslos mit Ihren Konten bei der Aareal Bank kommunizieren können. Senden Sie Zahlungsaufträge an die Bank und erhalten Sie alle relevanten Bankinformationen. Sicher und schnell.

- einfache Installation mit automatischer Updatefunktion
- Abruf von Kontoinformationen der Aareal Bank in den Formaten MT940, camt.053 und camt.N54 (auch automatisiert zu festgelegten Zeitpunkten)
- Abruf von rechtsverbindlichen Kontoauszügen im PDF-Format
- Rückmeldungen über nicht ausgeführte Zahlungen
- individuelle Einstellungsmöglichkeiten (ein integrierter Verteilungsassistent unterstützt beim Einordnen abgerufener Dateien)
- verschlüsselte, automatische und direkte Übermittlung von Zahlungsdateien in die Verteilte Elektronische Unterschrift (VEU)
- Abruf und Versand von Pflegedateien für lizenzierte ERP-Systeme (beispielsweise virtuelle Kontonummern)
- Historischer Rundruf zur Wiederherstellung bereits abgerufener Zahlungsdateien
- Nutzung des Aareal Datenaustauschs auch für Fremdbankkonten (siehe Flyer „Aareal Datenaustausch – Fremdbankmodul“)

### Systemvoraussetzungen für den Aareal Datenaustausch


Stand Dezember 2024, aktuelle Angaben unter <https://www.aareal-bank.com/download-center>

- ✓ Prozessor/Hauptspeicher:  
siehe Systemvoraussetzungen des Betriebssystems
- ✓ Auflösung 1024 \* 768 (oder höher)
- ✓ Festplattenspeicher mindestens 200 MB
- ✓ Internetverbindung, SSL erforderlich
- ✓ Unterstützte Betriebssysteme (jeweils in der 64-Bit-Variante und in allen verfügbaren Editionen):  
Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016,  
Windows Server 2019, Windows Server 2022,  
Windows Server 2025

#### Zusätzlich benötigte Software

- ✓ ein PDF-Reader

### Das Aareal Datenaustausch auf einen Blick



# So richten Sie den Aareal Datenaustausch in wenigen Schritten erstmals selbst ein:



## 1. Installation der Software

Laden Sie die aktuelle Version in der für Ihr System benötigten 64-bit-Version im Downloadbereich der Aareal Bank herunter: <https://www.aareal-bank.com/download-center>

Der Installationsassistent führt Sie durch die einzelnen Schritte. Wir empfehlen Ihnen die lokale Installation auf einem Server, damit eine dauerhafte Kommunikation zwischen Ihnen und der Aareal Bank gewährleistet ist.



## 2. Konfiguration der Kommunikation

Bei Programmstart werden Sie nach Proxy-Einstellungen gefragt. Falls Sie keinen Proxyserver für Ihre Internetverbindung in Ihrem Unternehmen nutzen, können Sie diesen Punkt mit „Abbrechen“ überspringen.



## 3. Initialisieren

Die Parameter der Aareal Bank sind bereits hinterlegt. Sie müssen lediglich Ihre Kom-Adresse eintragen und mit „Übernehmen“ die Initialisierung für den Teilnehmer „DAUSER“ durchführen. Der DAUSER (Datenaustausch-User) ist ein rein technischer Anwender; also sozusagen eine Programmroutine, die zukünftig Ihre Daten transportieren wird. Bei erfolgreichem Abschluss erhalten Sie ein Initialisierungsschreiben, welches Sie bitte unterschrieben und im Original bei der Aareal Bank vorlegen.



## 4. Einrichtung der Verzeichnisse

Im Reiter „Upload“ hinterlegen Sie das Verzeichnis, aus welchem Ihre Dateien automatisch an die Aareal Bank übermittelt werden sollen. Vergessen Sie nicht, dieses Verzeichnis auch in Ihrem ERP-System anzugeben, damit bei einem Zahlungslauf aus Ihrem ERP-System die Dateien automatisch in das Verzeichnis exportiert werden und ohne Umweg die Aareal Bank erreichen.

Im Reiter „Download“ hinterlegen Sie pro Auftragsart das Verzeichnis, in welches die Rückmeldedateien der Aareal Bank eingelesen werden sollen. Dies können beispielsweise rechtsverbindliche Kontoauszüge im PDF-Format (Auftragsart BKA) sein.

Um Ihr Download-Verzeichnis zu ordnen, können Sie den Verteilungsassistenten nutzen. In ihm definieren Sie weitere Regeln, die mittels der Erkennung des Dateinamens beispielsweise Kontoinformationen eines bestimmten Kontosystems in einen separaten Ordner verschieben.



## 5. Aktivierung durch die Aareal Bank

Ihre Vorbereitungen sind nun bereits abgeschlossen. Nach Prüfung Ihres Initialisierungsschreibens schaltet die Aareal Bank Ihren Datenaustausch frei. Ab diesem Zeitpunkt ist die dauerhafte Kommunikation zu den von Ihnen definierten Verzeichnissen hergestellt.

\* Die beschriebene BK01-Lösung ist ein Produkt der First Financial Software GmbH, einem Gemeinschaftsunternehmen der Aareon AG und der Aareal Bank AG. Die Aareal Bank AG ist exklusiver BK01-Kontosystempartner. Voraussetzung zur Nutzung von BK01 ist ein Konto bei der Aareal Bank AG.

### HOTLINE

Telefon: +49 611 348 2000

E-Mail: [kundenshotline@aareal-bank.com](mailto:kundenshotline@aareal-bank.com)

### Servicezeiten:

Montag - Freitag

08:00 - 16:30 Uhr



**Aareal**  
YOUR COMPETITIVE ADVANTAGE.